

W8 Walkman Android 2.3.7 v019 GingerDX + Tutorial

SITE - <http://www.facebook.com/groups/MyanmarMobileForum>

AUTHOR - [Muhin Power](#)





ကဲကိုကိုတို့ရေ လွယ်လွယ်လေးပဲရှာ ဒီ post လေးကိုတင်ရခြင်းကတော 2.1 update မှာ တစ်နေ့ပီး Beataudio လို apk တွေသုံးမရလို့ ညှစ်နေတဲ့ အကိုတစ်ယောက်ကပြောတာနဲ့ စမ်းစပ်ပီး အောင်မြင်လို့တင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်.. အဆင်ပြေကျပါကုန်

ပထမဆုံး မလိုဘူးထင်မယ် ဖိုင်တွေကို delete လုပ်လိုက်ပါ။ memory card ထဲမှာ backup လုပ်ဖို့ 650 MB လောက်ကျန်ရပါမယ်။

အကိုတို့ဖုန်းက root လုပ်ရပါမယ်

root ဖို့ကို super one click ဒါလေးနဲ့ root ပါ
<http://www.4shared.com/file/zvIOLv2q/SuperOneClickv191-ShortFuse.html>

root ပီးရင် တော့ ဒါလေးတွေအရင်ထည့်မယ်နော် - ဒေါင်းပါ

1. <http://www.4shared.com/file/3BuwWfWr/xRecovery01.html> - xRecovery
2. <http://www.mediafire.com/?p8br5t5r9uk93uw>
3. <http://www.mediafire.com/?ri21621tzqmjw4w> - rootexplorer
4. <http://www.mediafire.com/download.php?5xsailoojbslckf> - frozen keyboard

5. <http://www.mediafire.com/download.php?o1rfm8aegg9u7zq> -zawgyichanger

ok အကုန်လုံး ဒေါင်းပီးရင် စမယ်နော

နံပါတ် ၁ မှာ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ကို ဖြည့်ပီး ရလာတဲ့ ၃ ဖိုင်ကို ဖုန်း sd card ထဲမှာ (xRecovery) လို့ အမည်ပေးပီးထည့် လိုက်ပါ။

နံပါတ် ၂ မှာ ဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်ကို လည်း sd card ထဲထည့်ပါ။

နံပါတ် ၃ ။ ၄ ။ ၅ ။ ကဒေါင်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲကို install လုပ်ပါ။

ဒါဆိုရင် 2.3.7 ကို တက်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါပြီ။

////////

ပထမဆုံး install လုပ်ထားတဲ့ Rootexplorer.apk ထဲကို ဝင်ပါ။

superuser permission အတွက် allow ကို နှိပ်ပါ။

အပေါ် နားမှာ mount(R/W) ကို (R/O) ပြောင်းပါ။

sd card ဖိုင်ကို လိုက်ရှာပီး ဝင်လိုက်ပါ။

busybox

chargemon

xrecovery.tar သုံးဖိုင်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်

busybox ကို လက်နဲ့ဖိထားပါ copy ကိုနှိပ်ပါ/ Back ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ပါ / နောက်တစ်ချက် နှိပ်ပါ / 'ဒါဆိုရင် sd card ဖိုင်ကိုတွေ့တဲ့နေရာပြန်ရောက်သွားမယ်

system ဆိုတဲ့ folder ကိုလိုက်ရှာပီးဝင်ပါ / bin ဖိုင်ကိုရှာပါ / paste လုပ်လိုက်ပါ /

အဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့ နှစ်ဖိုင်ကိုလည်း copy လုပ်ပီး paste လုပ်ပေးပါ /

ဖုန်းကို power ပိတ်ပါ ပြန်ဖွင့်ပါ။

sony ericsson logo ကိုတွေ့ရင် back ကီး ဆက်တိုက်နှိပ်ပါ။

recovery ထဲရောက်သွားပါမယ wide cache partation ဝင် ပီး delete ပါ

wide data factory reset ထဲဝင်ပါ yes လုပ်ပီး reset ချပါ။

install custom zip ထဲဝင်ပါ / choose ကနေ ဆက်သွားပါ / နံပါတ် ၂ ဒေါင်းထားပီး sd card ထဲထည့်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို install လုပ်ပါ

reboot လုပ်ပါ

ခပ်ခပ်ခပ် အကိုတို့လိုချင်တဲ့ 2.3.7 root W8/ X8 လေးရပါမီ

ကဲအကုန်လုံးအဆင်ပြေကျပါက post ကိုလိုင်းကောင်းတုန်း အမြန်တင်ရလို့ မသိတာရှိရင်
muhin.power@gmail.com ကိုမေးလို့ရပါတယ်ခင်ညာ

facebook ကော gtalk ကောတူတူပါပဲခင်ညာ အဆင်ပြေကျပါကန

PDF BY SOE WIN